

Libellé de la colonne	Description	
<i>date de début</i>	date de début de la mesure	
<i>date de fin</i>	date de fin de la mesure	
<i>organisme</i>	nom de l'AASQA responsable du site de mesure et de la réalisation des mesures	
<i>code zas</i>	code de la zone administrative de surveillance dans laquelle se trouve le point de prélèvement	
<i>zas</i>	nom de la zone administrative de surveillance dans laquelle se trouve le point de prélèvement	
<i>code site</i>	code du site mesure	
<i>nom site</i>	nom du site mesure	
<i>type d'implantation</i>	type d'implantation du site de mesure	station rurale nationale, rurale régionale, rurale près des villes, périurbaine, urbaine
<i>polluant</i>	polluant mesuré	
<i>type d'influence</i>	type d'influence pour le polluant considéré	influence industrielle, influence du trafic, fond (la concentration résulte de la contribution de différentes sources)
<i>discriminant</i>	code discriminant de la configuration	variable utilisée dans la base de données, non utile à l'exploitation du fichier d'export
<i>réglementaire</i>	caractère réglementaire de la donnée (oui/non)	
<i>type d'évaluation</i>	type d'évaluation correspondant à la mesure	fixe, indicative ou estimation objective
<i>procédure de mesure</i>	procédure de mesure	variable utilisée dans la base de données, non utile à l'exploitation du fichier d'export
<i>type de valeur</i>	type de la donnée ou statistique	
<i>valeur</i>	valeur arrondie	valeur arrondie selon les règles en vigueur (référentiel technique national)
<i>valeur brute</i>	valeur brute	
<i>unité de mesure</i>	unité de mesure de la donnée	unité dans laquelle les données de mesure sont exprimées
<i>taux de saisie</i>	pourcentage de données valides sur la période de mesure	disponible uniquement pour certaines statistiques
<i>couverture temporelle</i>	pourcentage de la période couvert par des mesures	disponible uniquement pour certaines statistiques
<i>couverture de données</i>	pourcentage de données valides sur la période (produit du taux de saisie et de la couverture temporelle)	disponible uniquement pour certaines statistiques
<i>code qualité</i>	code qualité de la mesure (A,R,I, ..)	variable utilisée pour la gestion des données en base, non utile à l'exploitation du fichier d'export
<i>validité</i>	validité de la mesure	>=1 si valide, autres valeurs si invalide